Subject: Anschlüsse standardmäßig als erforderlich kennzeichen
Posted by Markus Lang on Thu, 27 Oct 2005 12:15:00 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Wireworkers,

besteht die Möglichkeit in LabVIEW die Anschlüsse, die ja standardmässig als "empfohlen" behandelt werden, defaultmässig als "erforderlich" zu kennzeichnen, d.h. neu generierte Anschlüsse werden nicht erst als "empfohlen" gekennzeichnet, sondern bereits bei der Verdrahtung als "erforderlich" gekennzeichnet.

Danke schon im Voraus

Markus

Subject: Re: Anschlüsse standardmäßig als erforderlich kennzeichen
Posted by Brand on Thu, 27 Oct 2005 13:58:03 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hi Markus,
na klar geht das.

Rechtsklick auf den Anschluss in der Connector-Pane und in dem Kontextmenü -> Diese Verbindung ist ... -> Erforderlich markieren.

(Ich habe nur die englische Version: This connection is ... -> requiered.(

Gruß Holger

Subject: Re: Anschlüsse standardmäßig als erforderlich kennzeichen
Posted by Markus Lang on Fri, 28 Oct 2005 05:52:05 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Ja, dass ist mir klar. Ich möchte aber, dass der Anschluss *sofort*, also ohne das ich noch etwas anpassen muß - quasi ab dem zeitpunkt der Verdrahtung - als requiered gekennzeichnet ist.

Ich suche quasi eine LabVIEW INI Einstellung, die die Entwicklungsumgebung veranlasst, *alle* verbundenen Anschlüsse sofort als requiered zu kennzeichnen.

Bye,
Markus

Subject: Re: Anschlüsse standardmäßig als erforderlich kennzeichen
Posted by Brand on Fri, 28 Oct 2005 07:27:11 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hi Markus,
sorry, da habe ich Deine Frage wohl falsch verstanden.

Ist es wirklich sinnvoll, alle Anschlüsse als erforderlich zu markieren? Ich denke, dass nur Anschlüsse, die zum korrekten Funktionieren des subVIs erforderlich sind, also nicht mit sinnvollen Voreinstellungen versehen werden können, z.B. VISA Resourcen, Datei-Referenzen oder TCP/IP-Verbindungen, als solche markiert werden sollten.

Gruß Holger